


# Installation der Fleet Management Software „Simple Clicks“


## Schritt 1:

Laden Sie sich die Installationsdatei unter folgender Adresse herunter: [Simpleclicks](#)



## Schritt 2:

Geben Sie der heruntergeladenen Datei die Berechtigung sich zu installieren. Rechtsklick auf die Datei → Eigenschaften → Allgemein → Zulassen




### Schritt 3:

Führen Sie die Datei aus und klicken Sie sich durch das Setup




### Schritt 4:

Nach Vollendung des Setups, werden die Dienste starten. Dies kann bis zu „**3 min**“ dauern. Auf Ihren Desktop wurden nun neue Verknüpfungen hinterlegt:



Öffnen Sie mit einem Doppelklick das Programm

Es öffnet sich nun ein Browser- Fenster und Sie sollten folgendes sehen:



## Schritt 5:


Melden Sie sich mit folgenden Anmeldedaten an:  
Benutzername = admin Passwort = simple

Sie landen anschließend auf folgender Seite:




## Schritt 6:

Öffnen Sie die „System Einstellungen“ und wechseln in den Reiter „Agent Einstellungen“




## Schritt 7:

Klicken Sie auf das „Zahnrad“ rechts oben und wählen Sie „Konfigurationsset importieren“ aus.



Die hierfür benötigte Datei sollten Sie per Mail erhalten haben.

Wählen Sie die Konfigurationsdatei aus.

 SimpleClicks Config - 2019-06-06 -OK

Nun werden alle benötigten Daten, die das Programm zu uns senden lässt, eingetragen.

## Schritt 8:

Wechseln Sie in den Tab: „Kunde/Standorte“ und füllen Sie dort bitte folgende Felder aus:

**System Einstellungen**

Registrierung **Kunde/Standorte** Agent Einstellungen SNMP Abfragen Maschinengruppen Maschinen S

**Kunden Kontaktdaten**

Kontakt Details

Kundennr.: Firma: Muster Firma ag

Ansprechpartner: Frau M. Muster

Strasse: musterstr. 9

PLZ: 1234 Stadt: Muster stadt

Land: Deutschland eMail:

Telefon: Telefax:

Tonerabholung:

Der Rest wird anschließend von unserer Fleet Management Abteilung ausgefüllt.



Klicken Sie bitte nach Eingabe Ihrer Daten auf den Haken oben rechts

## Schritt 9:

Wechseln Sie in den Reiter „Maschinen Suche“

**System Einstellungen**

Registrierung Kunde/Standorte Agent Einstellungen SNMP Abfragen Maschinengruppen **Maschinen Suche** Server Synchronisier

**Maschinensuche**

IP Bereiche

Startadresse: 192.168.1.1 Endadresse: 192.168.1.254 Neuer IP Bereich Suche starten

192.168.1.1 -> 192.168.1.254

Scan Einstellungen

neue gefundene Maschinen folgender Gruppe zuweisen

bei der Suche IP Bereiche der Gruppen einbeziehen

Maschinen die keiner Gruppe zugewiesen werden können

nach LocalAgent Maschinen suchen

automatisch nach neuen Maschinen suchen

Tragen Sie hier den IP-Adressbereich der Drucker ein und klicken Sie auf „Suche Starten“

## Schritt 10:

Wechseln Sie in den Tab „Server Synchronisierung“ klicken Sie hier auf „erneut vollständig synchronisieren“

## Fertig